

NORDICSTATION MOBILITY AB

BMS

Bird Message Service



Manual Symbian- applikation




Innehåll

| | |
|--|----|
| DEL1- Hur kommer jag igång med BMS?..... | 3 |
| Vilka Symbian-mobiler fungerar BMS för? | 3 |
| Hur gör jag för att bli BMS användare?..... | 3 |
| Kom igång med BMS- En steg för steg guide..... | 4 |
| Del 2- Manual för hur BMS Symbian applikation fungerar | 6 |
| Startmenyn..... | 6 |
| Meddelanden | 6 |
| Vad betyder de olika symbolerna bredvid de inkomna meddelandena? | 7 |
| Larma..... | 7 |
| Hur skickar jag ett larm?..... | 7 |
| Vad betyder siffrorna som kommer upp i larmformuläret när jag ska larma? | 8 |
| Vad gör jag om jag inte har någon GPRS- kontakt när jag larmar? | 9 |
| Vad gör jag om jag råkar larma fel?..... | 9 |
| Regler..... | 9 |
| Hur gör jag för att skapa en ny regel? | 10 |
| Användare | 11 |
| Inställningar | 11 |
| Vanliga frågor och svar | 12 |
| Hur vet jag att jag har koppling mot servern?..... | 12 |
| Hur stänger jag av applikationen? Kan jag ha den på i bakgrunden? | 12 |
| Vad kostar BMS? | 13 |
| Behöver jag ha ett särskilt mobiltelefonabonnemang? | 13 |
| Hur gör jag med BMS om jag bytt mobiltelefonabonnemang? | 13 |
| Hur fungerar förlängning av abonnemanget?..... | 14 |
| Fungerar BMS utomlands? | 14 |
| Vilka telefoner fungerar med BMS applikationen på? | 14 |
| Programmet visar en grön bock och jag har kontakt med servern men det kommer ändå inga larm. Varför det? | 14 |
| Jag får meddelanden men även nya meddelanden hamnar under fliken "Tidigare" | 15 |
| Jag får ofta meddelandet "Välj kopplingspunkt!" när jag använder BMS. Hur blir jag av med det? | 15 |
| Vem kan jag vända mig till med frågor om jag har problem att komma igång? | 15 |



Manual BMS för Symbian- mobiler

Manualen är uppdelad i två delar. Första delen beskriver hur du gör för att bli medlem av BMS och hur du kommer igång. Den andra delen beskriver hur man använder applikationen och hur den fungerar. Vi hoppas att du ska få mycket nöje av BMS. Välkommen till vårt gäng!



DEL1- Hur kommer jag igång med BMS?

Vilka Symbian-mobiler fungerar BMS för?

Mobiltelefonstillverkarna använder sig av olika plattformar och användargränssnitt. Gällande Symbiantelefoner finns dessutom olika versioner vilket begränsar antal mobilmodeller som Symbian applikationen fungerar för. Nedan finner du en lista på exempel på Nokia telefoner BMS fungerar för. (Observera att det även finns applikationer utvecklade för iPhones och Androidtelefoner som har egna manualer de fungerar aningen olika. Denna manual riktar sig enbart till Symbian- mobiler)

BMS finns utvecklat för telefoner med Symbian 9 S60 3rd Edition. Exempel på telefoner är:

Nokia 3250, E50,E60, E61, E65, E 70, N7, N75, N77, N92
N93, E51, E63, E66, E71, N76, N81, N82, N95, C5, E75, N78, N79, N85, N96

Det finns fler modeller som BMS Symbian kan fungera på. Dock med varierande kvalitet. Har du inte någon av ovanstående mobiler kan du alltid kontakta bms.no@nordicstation.com för att få hjälp och råd.

Hur gör jag för att bli BMS användare?

För att komma igång med BMS krävs att du går igenom 4 steg (allt förklaras i detalj längre ner i manualen):



1. Du i betalar abonnemangsavgiften 350 NOK (årsavgift). Observera att du måste vara medlem i Feltornitologene för att kunna abonnera på BMS.
2. Du mailar bms.no@nordicstation.com och anger ett antal personuppgifter. (Först när betalning och mail med personuppgifter finns oss till handa kommer du få alla dina inloggningsuppgifter som krävs (via mail) för att du ska kunna börja använda BMS.
3. Du laddar ner mobilapplikationen till din mobil (detta kan du göra redan idag, men du kommer inte få larm eller kunna larma förrän du har betalat och fått inloggningsuppgifter)
4. Du fyller i dina inloggningsuppgifter i applikationen (som du får via mail efter att steg 1 och 2 är gjorda)
5. NU är du igång!

Vi kommer noggrant gå igenom alla stegen. Följ steg för steg anvisningarna nedan så är du snart igång!

Kom igång med BMS- En steg för steg guide

Steg 1- Betalning av medlemsavgift

Kostnaden för BMS är 350NOK/år. Du betalar ingenting per skickat/mottaget meddelande. Istället tillkommer en mindre kostnad för datatrafik. BMS som sådan använder extremt lite datatrafik då meddelanden skickas och tas emot. Kontrollera vad datatrafik kostar hos din operatör. Om du har ett abonnemang som medger fri datatrafik så tillkommer inga extra kostnader per meddelande. Det finns inga krav på att du måste ha en viss teleoperatör för att använda BMS.

Observera att du skall vara medlem i Feltornitologene för att kunna abonnera på BMS. Är du ännu inte medlem måste du först ordna med medlemskap. Gå in på www.Feltornitologene.no för att ta reda på hur du blir medlem.

För att starta ett BMS konto skall du börja med att sätta in abonnemangsavgiften för BMS på DnBNOR- konto enligt nedan anvisningar.

1. Sätt in 350 NOK för BMS på DnBNOR konto:

Bank: DnBNOR

Kontonummer: 15032157669

Meddelande: **VIKTIGT!!** för att vi ska veta att det är dig som pengarna kommer ifrån är det viktigt att du även **anger ditt namn som referens.**

Steg 2- informationsmail med personuppgifter

När du har satt in abonnemangsavgiften för BMS måste du även skicka ett mail med ett antal uppgifter till BMS administratörerna. Detta för att vi ska kunna skicka inloggningsuppgifter till dig så att ditt konto blir aktivt. Mailet skickar du till: bms.no@nordicstation.com

Följande information ska finnas med i mailet:




- Förnamn
- Efternamn
- Telefonnummer
- Mailadress
- Hemadress
- Datum då pengarna ska finnas inne på BMS DnBNOR- konto
- Telefonmodell ((Tex HTC Desire eller Nokia E75)

Informationsmailet är viktigt för att vi ska kunna administrera ditt BMS konto så snabbt som möjligt samt skicka dina inloggningsuppgifter.

När din abonnemangsavgift är oss tillhanda kommer du få en bekräftelse via E-post att ditt konto har blivit aktiverat. Du kommer i samma mail tilldelas en rapportörskod som gör att du kan börja ta emot och skicka larm. Det är alltså först då du kan börja använda BMS. Innan dess kan du ladda hem applikationen, men du kommer inte att kunna ta emot eller skicka larm och således utföra steg 4-5 nedan.

Steg 3- installation av BMS applikationen i din telefon:

För att installera BMS Symbian version gör du följande:

1. Starta webbläsaren från telefonens meny.
2. Gå till sidan **wap.birdalarm.com** Du kommer nu till BMS's wap-tjänst
3. Klicka på länken [Download Symbian Client](#)
4. Tryck på "öppna". Du får då frågan "Installera BMS?" →Bekräfta med Ja
6. En informationsruta kommer upp. →Tryck på Fortsätt
7. Du får frågan om du vill installera programmet i telefonminnet eller på minneskort. Välj Telefonminne (egentligen valfritt)
8. Installationen är nu klar och du kommer tillbaka till webbläsaren som kan avslutas (Val_Avsluta)
9. När installationen är klar finns en BMS-ikon  i menyn (Under "Extra", "Program" eller "Installerat".) Klicka på denna så startas BMS. Bocka för bekräftelserutan och tryck på Godkänn.

Steg 4- fyller i dina inloggningsuppgifter i applikationen

När du har fått ett mail från BMS administratörer med inloggningsinformation kan du gå in i applikationen under menyn "användare" och fylla i dina uppgifter.

- **Förnamn**
- **Efternamn**
- **Rapportörskod** (denna blir du tilldelad i mail efter att betalning är gjord)
- **E-post**
- **Mobilnummer** **OBS!** Det är viktigt att du fyller i mobilnumret med formatet **+4799234567, dvs med landskoden först annars fungerar inte BMS.**



Steg 5. NU är du igång!

När ovan steg är gjorda är du igång och kan börja ta emot larm. Läs manualen noga för hur applikationen används. Har du några frågor går det självklart bra att kontakta BMS administratören för att få hjälp bms.no@nordicstation.com

Notera att det kan dröja några dagar från det att du betalat och skickat oss ett informationsmail med persionuppgifter till att du får ditt bekräftelsemail med användaruppgifter och ditt BMS konto blir aktiverat.

Del 2- Manual för hur BMS Symbian applikation fungerar


Startmenyn

Lista med ikoner för varje funktion. Funktionens namn står i navigationsfältet följt av Aktiv profil.



Meddelanden

Här visas alla larm som inkommit. Meddelanden lagras i telefonen och presenteras i sammanfattning med landskap och art. Genom att styra styrknappen upp och ner så kan du bläddra i listan.



För att göra navigeringen tydlig finns tre flikar för meddelanden: **Idag, Igår och Tidigare**. Meddelanden väljs med styrknappen och en detaljvy visas upp. Trycker du vänster och höger med styrknappen byter du direkt meddelanden i detaljvyn.

Under **Val** har du ett antal alternativ:

- **Läs meddelande:** Visa detaljvyn av meddelandet
- **Testa uppkopplingen:** Kontrollera om du har kontakt med servern. Kan också användas för att tillfälligt aktivera GPRS för att kolla om det finns meddelande att hämta (om man inte har uppkoppling "Alltid online".)
- **Sortera:** Sortera meddelanden i tidsordning eller efter prefix
- **Radera markerad:** Radera det meddelande som är markerat
- **Radera alla:** Radera alla meddelanden under de tre flikarna. Gå ur menyn genom att trycka på **Avbryt**.

Vad betyder de olika symbolerna bredvid de inkomna meddelandena?

Olästa meddelanden har en röd/gul triangel, lästa meddelanden får en grå triangel. Negativa meddelanden (T.ex "Omständighet Eftersökt" och "Trovärdighet Felaktigt bestämd") och korrektioner har en helröd triangel. Meddelande där Omständighet är "Sträckande" har en symbol med en pil.

Feltornitologenes BMS ansvariga kan också skicka ut textmeddelanden med föreningsinformation och dylikt. Dessa visas med symbolen "brev".

Larma

Hur skickar jag ett larm?

Genom att klicka på styrknappen i varje fält öppnas val upp för:

1. Prefix+ Art (1 tryck)
2. Landskap+ Lokal (2 tryck- se förklaring nedan)
3. Tid+ Omständighet (3 tryck)
4. Dräkt + Tillägg+ Trovärdighet (3 tryck)
5. Övrig info= fritextfält



Samtliga val måste fyllas i förutom övrig info som är frivilligt. Observera att du ibland måste trycka 2-3 ggr på i samma fält för att göra flera val. (gäller samtliga förutom Prefix+Art, där är det bara 1 val som gäller)

EX:

I fältet där det står "Landskap+ Lokal": trycker du 1 gång kommer val upp för Landskap. När du valt landskap trycker du 1 gång till, då kommer valen upp för de lokaler som finns tillgängliga i respektive landskap.

Saknas en lokal kan du alltid välja vilken kommun du befinner dig i istället, alternativt välja "annet" och sedan fylla i exakt lokal och kommun i fritextfältet istället.

VIKTIGT! Använd fältet **Övrig info** endast om det tillför information som inte täcks in av övriga fält.

Under **Val** har du ett antal alternativ:

- **Skicka:** Skicka ut det larm du just fyllt i.
- **Testa uppkopplingen:** Kontrollera om du har kontakt med servern
- **Rensa fält:** Rensa hela formuläret

Vad betyder siffrorna som kommer upp i larmformuläret när jag ska larma?

När du skickar ett larm syns för varje val en sifferkombination i rutan. Siffrorna härstammar från den svenska fågelföreningen Club300's mini-call system då man från början skickade en 20-siffrig kod till varandra. Den 20-siffriga koden har nu sedan länge delats upp i fem fält istället. Därtill tillkommer ett fritextfält för övrig information.



EX

Prefix+ art: 4 siffror visas i fältet: Tex Tundragås får koden **4010. 4:an** representerar fågelns prefix. Alla fåglar är indelade i prefix i intervallet 0-7. De ovanligaste arterna har prefix 0 och de vanligaste arterna har prefix 7.D.v.s. Tundragåsen är rankad att vara "medel-sällsynt" (varken ovanlig eller vanlig) **010** är koden som representerar fågeln Tundragås

Sifferkoden som skickas verifieras av servern. Om koden är felaktig återfås ett felmeddelande. Om skapat larm inte genererar ett meddelande till användaren beroende på filtrering visas en meddelanderuta upp om larmet mottagits av servern.

Genom att klicka på styrknappen öppnas manualen för det fält som markören befinner sig i och låter användaren välja ett värde i en lista istället för att manuellt skriva in sifferkoderna. Det vill säga, varje fågelart har en sifferkod. Istället för att ange sifferkoden kan du välja artens namn i en lista.

Vad gör jag om jag inte har någon GPRS- kontakt när jag larmar?

Så snart som du fyllt i alla uppgifter och valt **Val→Skicka** så lagras larmet internt i telefonen. Har du för tillfället ingen GPRS kontakt så skickas larmet så snart BMS känner av att du åter är i täckning (kan dröja upp till 5 minuter). Vill du i detta läge påskynda larmningen kan du välja **Val→Testa uppkopplingen** för att på så sätt få nätkontakt snabbare.

OBS! Det finns aldrig någon anledning av skicka larmet igen eftersom det kommer generera dubblettlarm.

Vad gör jag om jag råkar larma fel?

Om du larmar fel (t.ex. fel lokal eller fel art) så kan du skicka ett korrektionslarm. Det görs genom att byta ut prefixet mot en 9:a. Tänk på att först skicka larmet exakt som det felaktiga fast med 9:an som prefix. Så här gör du för att byta ut prefixet mot en 9:a:

1. Du ställer markören i första fältet (prefix och art) och söker fram den art som du vill skicka korrektion för. Då kommer en fyrsiffrig kod synas i fältet. Byt manuellt ut den första siffran i koden mot en 9:a.
2. Fortsätt sedan fylla i resten av uppgifterna.). Skriv i Övrig info fältet vad som är fel. Skicka sen ett nytt larm där allt är ok. Detta för att larmet inte ska missförstås av de som har filter på arten/lokalen.

(Alla fåglar är indelade i prefix i intervallet 0-7. De ovanligaste arterna har prefix 0 och de vanligaste arterna har prefix 7)

Regler

Under detta menyval kan du definiera profiler med regler över vilka larm du vill ta emot och inte.



För Symbian- mobiler kan du definiera max tre profiler och namnge dessa med valfritt namn. Varje profil består av ett obegränsat antal regler. En regel består av kombinationen Prefix/Art och Landskap/Lokal. När du är nöjd med en profil aktiverar du den genom att spara den på servern. Du kan när som helst skifta vilken profil du vill ska vara aktiv. Namnet på aktiv profil visas i navigationsfältet.

Under **Val** har du följande alternativ:

- **Profiler→Välj Profil:** Välj profil du vill definiera. Namnet på vald profil presenteras i navigationsfältet.
- **Profil→Ändra Namn:** Namnge profil
- **Ny Regel:** Skapa en ny regel för vald profil
- **Radera markerad:** Radera markerad regel
- **Radera alla:** Radera alla regler i vald profil
- **Ny Regel:** För att skapa en ny regel väljer du Val→Ny regel. (läs mer nedan för hur du gör för att skapa en regel)

Hur gör jag för att skapa en ny regel?

För att skapa en ny regel väljer du Val→Ny regel. Det finns tre olika typer av regler:

- **Högsta prefix:** Specificera det högsta prefix du vill ta emot för en region.
- **Vill ha art:** Välj en specifik art du vill ha larm på i en specificerad region
- **Vill ej ha art:** Välj bort en art som du inte vill ha larm på.

EX: Du vill ha larm följande:

- Alla larm på fåglar med prefixen mellan 0-4
- Men du vill även ha larm för Stokkand som har prefix 7, men bara om den visar sig i Telemark
- Men du vill inte ha larm om en Niland som har prefix 2 visar sig i hela landet.

Då måste du skapa 3 olika regler:

1. Typ av regel: Högsta prefix
Prefix art: 4 (specifik fågel går här inte att välja)
Landskap: Hela landet
2. Typ av regel: Vill ha
Prefix+ art: Välj Stokkand så visas prefixet upp automatiskt
Landskap: Telemark
3. Typ av regel: Vill ej ha
Prefix+ Art: Välj fågeln Niland så visas prefixet upp automatiskt
Landskap: Hela riket



VIKTIGT! Man måste definiera minst en regel för Hela Riket. Om du inte vill ta emot larm från andra landskap än ditt eget så måste du i alla fall skapa regeln "Högsta Prefix 0 för hela riket" annars kommer inga larm alls.

När du definierat en regel väljer du **Spara**. Du avslutar med att välja **Spara** igen och då skickas din profil till servern.

Användare

Här fyller du i dina personuppgifter, d.v.s :

Förnamn

Efternamn

Rapportörskod (blir du tilldelad, se DEL 1 hur du blir abonnent av BMS)

E-mail

mobilnummer

Se del 1 hur du gör för att bli BMS abonnent!

VIKTIGT! Mobilnummer ska innehålla (+) och landsnummer, tex +4799234567. Var även noga med att fylla i alla uppgifter rätt, och utan mellanslag före eller efter något tecken

Inställningar

Här finns ett antal inställningar för att anpassa BMS. Man väljer inställningsalternativ med styrknappen (Upp/Ner). Alternativen för varje inställning visas genom att klicka på styrknappen.

Kolla efter meddelanden: Du kan välja hur ofta du vill att applikationen ska kolla efter nya meddelande. Alltid Online innebär att du får larm direkt när de skickas ut från servern (mest använt). Alternativet är att ställa in ett intervall hur ofta applikationen frågar servern om det finns några nya meddelanden. Du kan välja mellan var 5:e, 15:e, 30:e och 60:e minut.

Nedkopplad mellan: Här väljer du vilka tider på dygnet som du vill vara nedkopplad (GPRS). Om du inte vill ta emot några meddelanden när du sover så ställer du in t.ex. 23:00 till 07:00. Klockan 07:00 kopplas du automatiskt upp mot servern och du får de meddelanden som ev. kommit under natten. Vill du vara uppkopplad dygnet runt väljer du att ställa in två lika tider, t ex 00:00 till 00:00

Radera automatiskt: Här väljer du om och i så fall hur ofta du vill att applikationen automatiskt ska radera meddelanden. Du kan välja mellan aldrig, äldre än 1 månad, äldre än 3 dagar och max 20 meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras begränsas av hur stort minne du har i telefonen. För att undvika att applikationens inkorg blir för belastad rekommenderar vi att du ställer in den på "äldre än 3 dgr.

Larmljud Prefix 0-2: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett



meddelande med prefix 0-2. Standard är ett "plonkande" ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Larmljud Prefix 3-7: Här väljer du vilket ljud som ska låta när telefonen mottar ett meddelande med prefix 3-7. Standard är ett "plonkande" ljud. Du kan välja att inte ha något ljud alls.

Påminnelseljud: Här väljer du vilket påminnelseljud du vill ha. Standard är ett "krashande" ljud. Du kan välja att inte ha något påminnelseljud alls.

Kopplingspunkt: Välj din operatörs kopplingspunkt. (t.ex Telia Internet, Tele2 Internet eller Telnor Internet)

Inaktiverad: Om du t ex är bortrest en tid och inte vill ha äldre meddelanden när du startar applikationen vid hemkomst kan du bocka för detta alternativ. Glöm inte att ta bortbocken vid hemkomst!

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att jag har koppling mot servern?

BMS består av ett programhuvud och en startmeny. När man startar applikationen kopplas man automatiskt upp mot servern. Man kan se att man har GPRS uppkoppling mot sin operatör i programhuvudet genom att den lilla G-symbolen har en fyrkant runt sig. Om G:t har ett streck genom är man utanför täckning och kan inte ta emot någon datatrafik, men telefonen har fortfarande en GPRS anslutning. (Symbolerna kan skilja en aning mellan telefonmodeller, kolla i manualen för just din telefon)

När du är inne i applikationen finner du högst upp till vänster en symbol. Ett grönt **v** visar att telefonen har kontakt med servern. Ett rött **x** visas om man är utanför täckning en längre tid (ca 5 min), om kontakten med servern bryts av annan anledning eller om man nedkopplad frivilligt. Precis efter avslutat telefonsamtal har man heller ingen kontakt men anslutning ska etableras inom ca 1 minut. Det är också ett rött **x** om man valt ett annat uppkopplingsintervall än "Alltid online".

Hur stänger jag av applikationen? Kan jag ha den på i bakgrunden?

Applikationerna fungerar olika för de olika operativsystemen.

I Androidmobiler stänger du av applikationen helt genom att trycka på menyknappen och välja "avsluta". Detta innebär att ingen signal ljuder när ett nytt meddelande mottas. Att rekommendera är istället att **minimera** programmet genom att trycka på knappen som ser ut som ett hus (kan variera från modell till modell). Då är programmet aktivt men syns inte i displayen förrän det kommer ett nytt meddelande. När du gör detta ser det ut som att programmet stängs ner, men tittar du högst upp i programhuvudet på telefonen ser du att BMS- symbolen är synlig. Har denna en grön bock betyder det att du fortfarande har kontakt med servern och att



BMS är på. När ett nytt larm inkommer kommer du att få en notis om detta som vanligt.

Symbianapplikationen fungerar nästan på samma sätt som Android. Du stänger av applikationen **helt** genom att trycka på den **röda telefonluren** eller genom att välja **”Avsluta”**. Detta innebär att ingen signal ljuder när ett nytt meddelande mottas. Att rekommendera är istället att **minimera** programmet genom att trycka menyknappen. Då är programmet aktivt i bakgrunden. När du minimerar programmet på det sättet ser det ut som att programmet stängs ner, men tittar du högst upp i programhuvudet på telefonen ser du att BMS- symbolen är synlig. Har denna en grön bock betyder det att du fortfarande har kontakt med servern och att BMS är på. När ett nytt larm inkommer kommer du att få en notis om detta som vanligt.

Genom att hålla menyknappen intryckt kan du se vilka program i telefonen som är aktiva. (Menyknappen har på många telefoner en symbol som ser ut som ett hus, men det kan skilja sig mellan telefoner)

iPhoneappen: Iphone applikationen fungerar lite annorlunda än ovan beskrivna operativsystem. Den skickar ut pushnotifieringar. Vill du inte ha pushnotifieringar som visar att ett nytt meddelande inkommit måste du gå in under ”inställningar” i telefonen (inte i appen) och välja ”notiser”. Där kan du välja om du vill stänga av/sätta på notiser för BMS.

Vad kostar BMS?

Kostnaden för BMS är 350NOK/år. Du betalar ingenting per skickat/mottaget meddelande. Istället tillkommer en mindre kostnad för datatrafik. BMS som sådan använder extremt lite datatrafik då meddelanden skickas och tas emot. Kontrollera vad datatrafik kostar hos din operatör. Om du har ett abonnemang som medger fri datatrafik så tillkommer inga extra kostnader per meddelande. Det finns inga krav på att du måste ha en viss teleoperatör för att använda BMS.

Om du tänker använda BMS utomlands kontrollera kostnaden för datatrafiken innan du åker så du slipper överraskningar när du kommer hem. Datatrafik utomlands kan bli MYCKET dyrt!

Behöver jag ha ett särskilt mobiltelefonabonnemang?

Nej, BMS fungerar med alla typer av mobiltelefonabonnemang och även med kontantkort.

Hur gör jag med BMS om jag bytt mobiltelefonabonnemang?

Skicka då ett mail till BMS ansvarig så hjälper vi dig med bytet. Ange vilket det nya telefonnumret är i ett mail till bms.no@nordicstation.com så kontaktar vi dig när allt är färdigt.



Hur fungerar förlängning av abonnemanget?

I god tid innan abonnemanget upphör får du ett BMS meddelande om detta. Abonnemanget gäller ett år i taget och kostar 350 NOK. Dessa sätts in BMS bankkonto

Bank: DnBNOR

Kontonummer: 15032157669

Meddelande: **VIKTIGT!!** för att vi ska veta att det är dig som pengarna kommer ifrån är det viktigt att du även anger ditt namn som referens.

Fungerar BMS utomlands?

Om din operatör har ett avtal med utlandsoperatören fungerar det. Notera dock att kostnaden för datatrafik är MYCKET hög. Kontakta din operatör för information om priser om datatrafik utomlands.

Vilka telefoner fungerar med BMS applikationen på?

En mobilapplikation är ett program du laddar ner i din telefon. BMS är främst utvecklat för smartphones och stöds på följande plattformar:

Nokia Symbian 9 (S60 Third Edition)

Google Android 2.1, 2.2 och 2.3

Apple iOS4

Är du osäker på om applikationen finns tillgänglig för din mobil kan du kontakta bms.no@nordicstation.com så ger vi dig hjälp och råd.

Programmet visar en grön bock och jag har kontakt med servern men det kommer ändå inga larm. Varför det?

Kontrollera att rätt telefonnummer är angivet i menyn "Användare". Mobilnumret är din unika identitet så att BMS servern ska hitta rätt telefon. Numret ska skrivas på formatet +4792234567 utan blanktecken eller punkter.

Kontrollera också att du inte definierat en profil med regler som motsäger varandra eller att du av misstag valt att filtrera bort arter.

Dubbelkolla också att du har ställt in en profil överhuvudtaget. Du måste ha minst en profil inlagd. Vill du få larm på alla fåglar sätter du regeln "högsta prefix 7 i hela riket". Vill du endast ha de mest sällsynta fåglarna sätter du regeln "högsta prefix 0 i hela riket". Har du ingen regel inställd får du inga larm.



Jag får meddelanden men även nya meddelanden hamnar under fliken "Tidigare"

Kontrollera att datum och tid i telefonen är rätt inställd.

Jag får ofta meddelandet "Välj kopplingspunkt!" när jag använder BMS. Hur blir jag av med det?

Det kan se lite olika ut i olika telefoner beroende på modell. I S60 klickar man sig fram till Inställningar->Anslutning->GPRS och fyller i kopplingspunktens namn. I senare modeller av S60 väljer man även kopplingspunkten i BMS i menyn "Inställningar"

Vem kan jag vända mig till med frågor om jag har problem att komma igång?

Hör av dig till BMS ansvarig bms.no@nordicstation.com